

1.2.2. Diffusore professionale Nassenheider

Misure di protezione:

L'acido formico (Formivar) è molto corrosivo. La sua manipolazione richiede una grande prudenza. Bisogna sempre indossare occhiali protettivi, guanti resistenti agli acidi e indumenti a maniche lunghe.

Materiale necessario:

- Diffusore professionale Nassenheider
- Formivar al 60% (Andermatt BioVet AG)
- Guanti resistenti agli acidi e occhiali protettivi (maschera di protezione)
- Foglio di copertura del fondo dell'arnia per contare la caduta della varroa (con griglia)
- Secchio d'acqua (per lavare rapidamente gli eventuali schizzi di acido)

Punti importanti:


- Primo trattamento entro fine luglio (dopo il raccolto del miele), secondo trattamento (2 settimane): iniziare al più tardi a metà settembre.
- Melario vuoto: 1 melario favorisce una buona evaporazione – ancora di più, in un'arnia svizzera, con un cuscino con imbottitura sintetica posizionato sopra.
- Collocare il diffusore nella colonia di preferenza il mattino presto, quando fa ancora fresco.
- Durante il trattamento, le colonie devono avere a disposizione del cibo disopercolato.
- Prestare attenzione a disturbare il meno possibile le colonie durante il collocamento del diffusore.

Procedimento:


Rispettare rigorosamente le istruzioni d'uso del diffusore.

1. Indossare indumenti/occhiali protettivi.
2. Riempire in precedenza la bottiglia con la corretta quantità di acido (cfr. [istruzioni d'uso](#)).
3. Montaggio e collocamento del diffusore (cfr. [istruzioni d'uso](#)).
4. In caso di fondo aperto, rimettere il cassetto varroa. Idealmente una settimana prima del trattamento.
5. Introdurre il foglio di copertura del fondo dell'arnia per contare la caduta della varroa.
6. Lasciare il foro d'ingresso aperto (aprirlo completamente per le arnie svizzere).
7. Aggiustare la superficie della carta secondo le [istruzioni d'uso](#). Un'arnia svizzera con 12 telaini da nido rappresenta lo stesso volume di una cassa Deutsch Normalmass (DNM) o Zander.
Collocare la base sui telaini di covata facendo attenzione che la carta assorbente ricopra il maggior numero di passaggi possibile.
8. Posizionare il melario di nutrizione/semi-melario vuoto o il melario vuoto per l'arnia svizzera.
9. Controllare la quantità di evaporazione dopo 24 ore – se necessario, aggiustare la superficie della carta.

Arnia magazzino



Arnia svizzera



Link per le istruzioni d'uso del diffusore Nassenheider:

www.nassenheider.com/public/de/index.php?controller=attachment&id_attachment=23